在庫 2009 取扱説明書

操作編

Ver.1.0.2.0

有限会社　サイネン・システム

目次

在庫２００９の操作方法 2
1. データベース接続設定 2
2. ログイン 2
3. 環境設定 3
4. 台帳登録 4
4-1. 保管場所 4
4-2. メーカ/機種 5
4-3. 担当者 6
5. 在庫登録 7
6. 検索方法 9
6-1. 在庫検索 9
6-2. 履歴検索 10
6-3. 保管場所画面の在庫検索 11
7. 移動方法 12
7-1. （その１）保管場所一覧へのドラッグによる移動 12
7-2. （その２）保管場所画面間のドラッグによる移動 13
7-3. （その３）作業入力画面へのドラッグによる移動 14
8. 組立方法 18
9. 破棄方法 22
10. 在庫の修正・削除方法 22
11. データのバックアップ方法 23
12. バックアップデータの復元方法 24

在庫２００９の操作方法

1.データベース接続設定

初回起動時にデータベース接続設定画面が表示されます。



①親マシンの[マシン名]を入力して下さい。
※ 親マシンの[マシン名]が分からない場合は、
取扱説明書(FAQ 編)P15「Ｑ１１－１」をご参照下さい。

※[登録]を何度クリックしても「データベース接続設定」画面が表示される場合は、
取扱説明書(FAQ 編)P16「Ｑ１１－３」をご参照下さい。

2.ログイン

※初めてご利用いただく場合は、サポートツールで作成した「管理者」の「担当者ＩＤ」と「パスワード」を入力して下さい。

※起動時に「ログイン」画面が表示されない場合は、取扱説明書(FAQ 編)P3「3.起動時について」をご参照下さい。

3.環境設定

以下の手順に沿って在庫管理を行う環境設定を登録して下さい。
※ここで設定した環境設定内容は、全ての担当者に反映されます。
※この操作は、「管理者」権限が必要です。



「環境の設定」について
チェックを落とすことで、その項目を検索結果や入力欄から非表示にすることができます。
[金額情報][各種情報]は、表示する項目名をここで設定することができます。
金額情報は、例えば[仕入額]等、
各種情報は、例えば[保証書有無]等でご利用頂けます。

「移動/分解/組立のデータの扱い」について
ドラッグによる移動/分解/組立の操作を行った際に、[金額情報][各種情報][メモ]の内容を移動先/組立先へコピーするか設定します。

- コピーしない　移動先/組立先へ内容をコピーしません。
- コピーする　移動先へ内容をコピーします。
- 上書コピーする　組立先へ内容を上書きでコピーします。
- 金額/ﾁｪｯｸを合算する　組立先の内容と組立てる内容を合算します。
- 後ろに追記する　組立先のメモの後ろに追記コピーします

4.台帳登録

4-1.保管場所

以下の手順に沿って在庫管理で使用する「保管場所」を登録して下さい。

・保管場所１は、「自社」「取引先名」「地区名」「その他」等でご利用下さい。

・保管場所２は、「ホール名」「倉庫名」等でご利用下さい。

※破棄用の保管場所として、保管場所１「その他」、保管場所２「破棄」の登録を推奨します。

4-2.メーカ/機種

以下の手順に沿って在庫管理で使用する遊技機の「メーカ」「機種」を登録して下さい。

4-3.担当者

担当者毎に、「担当者ＩＤ」「パスワード」「権限」を登録することができます。
権限によって、入力可能な担当者や、検索しかできない担当者等を作成でき、セキュリティを高めることができるので、各担当者に登録されることを推奨します。

以下の手順に沿って在庫管理で使用する「担当者」を登録して下さい。



「権限」について

- 管理者　すべての機能を使用可能です。「入力」「出力」の権限も含みます。
- 入力　在庫/台帳登録が可能です。
- 出力　Excel 出力が可能です。

※検索のみ可能な担当者を作成する場合は、権限のチェックを全て外して下さい。

5.在庫登録

初めてご利用される場合は、まだ在庫が何一つ登録されていませんので、現状在庫を登録する必要があります。

例として、

「２００９年３月２３日」から**「ホールＡ」**に**「ＣＲ機１」**が**１０台**在庫されている場合の登録方法を解説します。




作業入力
登録(F3)
Excel
便利な操作
入力クリア
閉じる(F12)
作業入力欄　※[登録]ボタンを押すまで、入力された内容は登録されません。
保管日時
日付
時刻
保管場所
1
2
3
メーカ
機種
台情報
枠No.
板No.
基No.
金額情報
仕入額
金額２
金額３
金額４
1
2009/03/23
地区Ａ
ホールＡ
Ａ
メーカ１
ＣＲ機１
ZZ-Z-Z 000001
ZZ-Z-Z 000001
ZZ-Z 000001
この行をコピーする(台数指定)
この行を 4行コピーする
この行を 9行コピーする
この行を14行コピーする
この行を19行コピーする
この行を削除する
キャンセル
②「2009 年 3 月 23 日」から「ホールＡ」に「ＣＲ機１」の在庫を１行入力します。
③入力した行を右クリックし、[この行を９行コピーする]をクリック
（残りの９行を自動的に作成することができます。）


作業入力
登録(F9)
Excel
便利な操作
入力クリア
閉じる(F12)
作業入力欄　※[登録]ボタンを押すまで、入力された内容は登録されません。
保管日時
日付
時刻
保管場所
1
2
3
メーカ
機種
台情報
枠No.
板No.
基No.
金額情報
仕入額
金額２
金額３
金額４
1 2009/03/23 地区Ａ ホールＡ Ａ メーカ１ ＣＲ機１ ZZ-Z-Z 000001 ZZ-Z-Z 000001 ZZ-Z 000001
2 2009/03/23 地区Ａ ホールＡ Ａ メーカ１ ＣＲ機１ ZZ-Z-Z 000002 ZZ-Z-Z 000002 ZZ-Z 000002
3 2009/03/23 地区Ａ ホールＡ Ａ メーカ１ ＣＲ機１ ZZ-Z-Z 000003 ZZ-Z-Z 000003 ZZ-Z 000003
4 2009/03/23 地区Ａ ホールＡ Ａ メーカ１ ＣＲ機１ ZZ-Z-Z 000004 ZZ-Z-Z 000004 ZZ-Z 000004
5 2009/03/23 地区Ａ ホールＡ Ａ メーカ１ ＣＲ機１ ZZ-Z-Z 000005 ZZ-Z-Z 000005 ZZ-Z 000005
6 2009/03/23 地区Ａ ホールＡ Ａ メーカ１ ＣＲ機１ ZZ-Z-Z 000006 ZZ-Z-Z 000006 ZZ-Z 000006
7 2009/03/23 地区Ａ ホールＡ Ａ メーカ１ ＣＲ機１ ZZ-Z-Z 000007 ZZ-Z-Z 000007 ZZ-Z 000007
8 2009/03/23 地区Ａ ホールＡ Ａ メーカ１ ＣＲ機１ ZZ-Z-Z 000008 ZZ-Z-Z 000008 ZZ-Z 000008
9 2009/03/23 地区Ａ ホールＡ Ａ メーカ１ ＣＲ機１ ZZ-Z-Z 000009 ZZ-Z-Z 000009 ZZ-Z 000009
10 2009/03/23 地区Ａ ホールＡ Ａ メーカ１ ＣＲ機１ ZZ-Z-Z 000010 ZZ-Z-Z 000010 ZZ-Z 000010
11
在庫が９行
作成されます。
④[登録]をクリック
入力した在庫を登録します。
枠No./板No./基No.
に連番が割り振られます。

6.検索方法

検索には、「在庫検索」「履歴検索」「保管場所画面の在庫検索」の３種類があります。

6-1.在庫検索

「検索条件ヒストリー機能」について

- 前条件　　前に検索した検索条件を呼び戻すことができます。
- 次条件　　次に検索した検索条件を呼び戻すことができます。

※既定では１０回分まで記憶しています。
　メニューの［管理］－［オプション］の「検索ヒストリー保存数」から変更できます。



①[在庫]をクリック
「在庫検索」の画面が表示されます。

②検索条件を指定します。

③[検索]をクリック
検索結果が一覧に表示されます。

「表示方法」について

- 明細（１台単位）　　１台ごとの在庫情報を表示します。
- 集計（保管・機種別）　各保管場所に在庫している各機種の台数を表示します。
- 集計（保管別）　　各保管場所に在庫している全ての機種の台数を表示します。
- 集計（機種別）　　全ての保管場所に在庫している各機種の台数を表示します。

「枠No./板No./基No. の番号条件」について

- あいまい　　一部または全てが、指定された製造番号と同じデータを検索します。
  例）枠No.を、"AA-A" で検索した場合、以下のような番号が対象です。
  １．AA-A-A 000001
  ２．000005 AA-A-B
  ３．AA-A
- 完全一致　　指定された製造番号と完全に一致するデータを検索します。
- 空検索　　製造番号が未入力のデータを検索します。

※枠No./板No./基No.の番号条件は、OR 条件です。

6-2.履歴検索

「検索条件ヒストリー機能」について

- 前条件　　前に検索した検索条件を呼び戻すことができます。
- 次条件　　次に検索した検索条件を呼び戻すことができます。

※既定では１０回分まで記憶しています。
　メニューの［管理］－［オプション］の「検索ヒストリー保存数」から変更できます。

①[履歴]をクリック
「履歴検索」の画面が表示されます。

②検索条件を指定します。

③[検索]をクリック
検索結果が一覧に表示されます。

「検索対象」について

- 保管日付　　実際の在庫を移動した日付です。
- 編集日付　　データを編集した日付です。

「保管場所の条件」について

- 入庫分　　指定した「保管場所」に入庫した履歴を検索します。
- 出庫分　　指定した「保管場所」から出庫した履歴を検索します。
- 入出庫両方　　入庫分、出庫分の両方を検索します。

「枠No./板No./基No. の番号条件」について

- あいまい　　一部または全てが、指定された製造番号と同じデータを検索します。
  例）枠No.を、"AA-A" で検索した場合、以下のような番号が対象です。
  １．AA-A-A 000001
  ２．000005 AA-A-B
  ３．AA-A
- 完全一致　　指定された製造番号と完全に一致するデータを検索します。
- 空検索　　製造番号が未入力のデータを検索します。

※枠No./板No./基No.の番号条件は、OR 条件です。

6-3.保管場所画面の在庫検索



7.移動方法

移動にはいくつかの操作方法があります。ここでは代表的な方法を３つ解説します。

7-1.（その１）保管場所一覧へのドラッグによる移動

例として、「ホールＡ」の「ＣＲ機５」５台を「ホールＣ」へ移動する方法を解説します。

7-2.（その２）保管場所画面間のドラッグによる移動

例として、「ホールＡ」の「ＣＲ機５」５台を「ホールＣ」へ移動する方法を解説します。



※「メイン」画面からも、「保管場所」画面へドラッグによる移動ができます。

7-3.（その３）作業入力画面へのドラッグによる移動

例として、「ホールＡ」の「ＣＲ機５」５台を「ホールＣ」へ移動する方法を解説します。



①移動したい在庫を選択します。
※ 選択については、本書 P17 の
■ 範囲選択・複数選択について ■ を参照して下さい。



カーソルが
「追加」になります。

②「作業入力」画面の行がないところ、
またはヘッダーへドラッグします。

作業入力
登録(F9)
Excel
便利な操作
入力クリア
閉じる(F12)
作業入力欄　※[登録]ボタンを押すまで、入力された内容は登録されません。
保管日時
保管場所
メーカ
機種
台情報
金額情報
日付
時刻
1
2
3
枠No.
板No.
基No.
仕入額
金額２
金額３
1 2009/04/22 16:25:00 地区Ｂ ホールＣ メーカ１ ＣＲ機５ DD-D-D 000001 DD-D-D 000001 DD-D 000001
2 2009/04/22 16:25:00 地区Ｂ ホールＣ メーカ１ ＣＲ機５ DD-D-D 000002 DD-D-D 000002 DD-D 000002
3 2009/04/22 16:25:00 地区Ｂ ホールＣ メーカ１ ＣＲ機５ DD-D-D 000003 DD-D-D 000003 DD-D 000003
4 2009/04/22 16:25:00 地区Ｂ ホールＣ メーカ１ ＣＲ機５ DD-D-D 000004 DD-D-D 000004 DD-D 000004
5 2009/04/22 16:25:00 地区Ｂ ホールＣ メーカ１ ＣＲ機５ DD-D-D 000005 DD-D-D 000005 DD-D 000005
6
③移動先の保管場所「ホールＣ」を入力します。
④[登録]をクリック
入力した在庫を登録します。

■ ドラッグ操作について ■

- **本体**を移動する場合　（本体５台を選択している例）



- **枠**のみを移動する場合　（枠５台[DD-D-D 000001]～[DD-D-D 000005]を選択している例）

- **板**のみを移動する場合　（板５台[DD-D-D 000001]～[DD-D-D 000005]を選択している例）

- **基板**のみを移動する場合　（基板５台[DD-D 000001]～[DD-D 000005]を選択している例）

■ 範囲選択・複数選択について ■

- 範囲選択 の場合（ [Shift] キーを使用します。）
  （枠５台[DD-D-D 000001]～[DD-D-D 000005]と
  板５台[DD-D-D 000001]～[DD-D-D 000005]を選択する例）

- 複数選択の場合（ [Ctrl] キーを使用します。）
  （枠２台[DD-D-D 000001]と[DD-D-D 000005]を選択する例）

8.組立方法

例として、

「ホールＡ」の「枠」５台　　[YY-Y-Y 000001]～[YY-Y-Y 000005]と、

「ホールＢ」の「板」５台　　[AA-A-A 000001]～[AA-A-A 000005]、

「基板」５台　[AA-A 000001]～[AA-A 000005]を、

「ホールＣ」で、「本体」５台として組み立てる場合

の組立方法を解説します。

※ メーカが異なる、枠No./板No./基No. 同士は組立を行うことができません。

①「ホールＡ」から、
組立したい 枠№ [YY-Y-Y 000001]～[YY-Y-Y 000005]を選択します。
※ 選択については、本書 P17 の
■ 範囲選択・複数選択について ■ を参照して下さい。



カーソルが
「追加」になります。

②「作業入力」画面の行がないところ、
またはヘッダーへドラッグします。



③「ホールＢ」から、
組立したい 板No.[AA-A-A 000001]～[AA-A-A 000005]
基No.[AA-A 000001]～[AA-A 000005] を選択します。
※ 選択については、本書 P17 の
■ 範囲選択・複数選択について ■ を参照して下さい。

カーソルが
「組立」になります。

④「作業入力」画面の組立を行いたい
最初の行へドラッグします。

作業入力
登録(F9)
Excel
便利な操作
入力クリア
閉じる(F12)
作業入力欄　※[登録]ボタンを押すまで、入力された内容は登録されません。
保管日時
保管場所
メーカ
機種
台情報
金額情報
日付
時刻
1
2
3
枠No.
板No.
基No.
仕入額
金額２
金額３
金額４
1 2009/04/22 16:00:00 地区Ｂ ホールＣ メーカ１ ＣＲ機２ YY-Y-Y 000001 AA-A-A 000001 AA-A 000001
2 2009/04/22 16:00:00 地区Ｂ ホールＣ メーカ１ ＣＲ機２ YY-Y-Y 000002 AA-A-A 000002 AA-A 000002
3 2009/04/22 16:00:00 地区Ｂ ホールＣ メーカ１ ＣＲ機２ YY-Y-Y 000003 AA-A-A 000003 AA-A 000003
4 2009/04/22 16:00:00 地区Ｂ ホールＣ メーカ１ ＣＲ機２ YY-Y-Y 000004 AA-A-A 000004 AA-A 000004
5 2009/04/22 16:00:00 地区Ｂ ホールＣ メーカ１ ＣＲ機２ YY-Y-Y 000005 AA-A-A 000005 AA-A 000005
6
⑤在庫先の保管場所「ホールＣ」を入力します。
⑥[登録]をクリック
入力した在庫が登録されます。

9.破棄方法

破棄用の保管場所を登録し、そこへ移動することで「破棄」となります。

破棄用の保管場所は、例として保管場所１は「その他」、保管場所２は「破棄」と登録することを推奨いたします。

移動方法については、本書 P12「7. 移動方法」を参照して下さい。
保管場所の登録については、本書 P4「4-1. 保管場所」を参照して下さい。

※本当にデータベースから在庫を削除する場合は、次の「9. 在庫の修正・削除方法」から削除して下さい。

10.在庫の修正・削除方法

在庫の修正・削除は、履歴一覧から行えます。

11.データのバックアップ方法

もしもデータを消してしまった場合や、パソコンの不調で破壊されてしまった場合の為に、
日々の在庫管理操作後に必ずデータのバックアップを行って下さい。
データのバックアップを行うことにより、万が一の時にその時点までデータを復元することが可能になります。

※この操作は、「管理者」権限が必要です。





※バックアップファイルは、復元時に必要となりますので、大切に保管して下さい。

12.バックアップデータの復元方法

バックアップされたデータを復元することで、バックアップ時点のデータへ戻すことができます。

※このバックアップデータの復元を行うと、現在のデータは削除されますので、
現在のデータをバックアップ後に、復元を行うことを強くお勧めいたします。

※この操作は、「管理者」権限が必要です。





※復元作業後に、一度「在庫２００９」が終了します。
「在庫２００９」を再起動していただくと、データが復元されています。